


Digital Storytelling mit Powerpoint: Klickbild

1. Wimmelbild suchen und kopieren mit Rechtsklick (Google Bildersuche, Suchoption „Gross“, mindestens 1000 Pixel breit)
2. Powerpoint öffnen, Bild mit Rechtsklick in eine leere Folie einfügen




3. Doppelklick auf das Bild öffnet das Menü **Bildtools - Format**.

Bild **Zuschneiden** mit dem Befehl **Füllbereich**: Klick auf **Füllbereich**, Bildränder auf Foliengröße ziehen. Nochmals Klick auf **Füllbereich**, das Bild wird automatisch eingepasst.




4. Damit bei Klick auf die Folie nicht weitergeschaltet wird zur nächsten: Menü **Übergänge, Nächste Folie – Bei Mausclick** deaktivieren




5. Form für Klickbereich einfügen über Menü **Einfügen – Formen – Form wählen**

Form auf der Folie aufziehen




6. Rechtsklick auf die Form auf der Folie, **Form formatieren**
Füllung Transparenz auf 100% setzen

Wenn gewünscht, auch bei **Linienfarbe Transparenz** auf 100% setzen




7. Form für Text einfügen, zum Beispiel Sprechblase über Menü **Einfügen – Formen** – Form wählen


Form auf der Folie aufziehen, Text schreiben, nach Wunsch formatieren (Farbe, Schrift, Hintergrund, ...)




8. Der Sprechblase gewünschte Animation hinzufügen über Menü **Animationen, Animation hinzufügen** (Sprechblase muss markiert sein)



9. **Effektoptionen** anpassen (kleiner Pfeil unten rechts im Menüpunkt **Effektoptionen**)




10. Effekt – Nach der Animation – Mit nächstem Mausclick ausblenden wählen



11. Anzeigedauer – Trigger – Effekt starten beim Klicken auf: - Form wählen, die als Auslöser dienen soll, hier die Ellipse 3

Mit OK bestätigen



Die Formen (Klickbereich und Sprechblasen) können kopiert werden, damit nicht jedes Mal alle Formatierungen und Einstellungen wiederholt werden müssen


Der Trigger muss natürlich entsprechend angepasst werden

Für eine Übersicht über alle Animationen: Im Menüpunkt **Animationen** kann der **Animationsbereich** angezeigt werden.


Audiodatei einfügen

Auch Audio-Dateien können durch Klick auf ein bestimmtes Objekt gestartet werden. Empfohlene Formate sind wav oder mp3.

1. Audiodatei einfügen über **Einfügen – Audio – Audio aus Datei**. Audiosymbol ausserhalb der Folie platzieren, damit es in der Präsentation nicht sichtbar ist.



2. Im Menü **Animationen** muss das Symbol **Wiedergabe** aktiv sein. **Trigger – beim Klicken auf**: Form wählen, die als Auslöser dienen soll.



Namen von Powerpoint-Objekte anzeigen, umbenennen

Im Menü **Start** unter **Markieren** den **Auswahlbereich** wählen, wird rechts als Leiste **Auswahl und Sichtbarkeit** angezeigt. Klick auf ein Objekt zeigt den Namen und umgekehrt. Mit einem weiteren Klick auf den Namen kann dieser geändert werden.

